

Riga UNA

UNA: +.?'

Se presente, questo segmento specifica i caratteri speciali che devono essere utilizzati per interpretare il resto del messaggio. EDItEUR consiglia di utilizzare i seguenti cinque caratteri:

Apostrofo “'” = Fine riga;

Segno “+” = tag del segmento e separatore dell'elemento dati;

Segno “.” = separatore degli elementi dati del componente;

Segno “?” = carattere di rilascio, immediatamente prima di uno qualsiasi dei caratteri speciali '+:?' , il punto interrogativo riporta il carattere speciale al suo utilizzo normale; Esempio 10?+10=20 viene interpretato 10+10=20

Segno “.” = punto decimale

Riga UNB

UNB+UNOC:3+EBSCO:92+ALM0827:91+240504:0308+23968'

Questo segmento dovrebbe apparire una volta in un file. Viene utilizzato per identificare il mittente e il destinatario della trasmissione, specifica il set di caratteri utilizzato e trasporta altri dati di "manutenzione" per la trasmissione. Questo segmento viene utilizzato per avvolgere l'interscambio e per identificare sia la parte a cui è destinato l'interscambio sia la parte che ha inviato l'interscambio. Il principio del segmento UNB è lo stesso di una busta fisica che copre una o più lettere o documenti e riporta l'indirizzo a cui deve avvenire la consegna e l'indirizzo da cui è arrivata la busta.

Esempio di segmento UNB basato sulla pratica consigliata EDItEUR:

UNB+UNOC:3+CodiceEdivenditore:TipoEdi+CodiceEdiacquirente:Tipo+Data:ora+110'

Riga UNH

UNH+23968-1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'

Alma supporta EDI che utilizza i seguenti standard/versioni:

Tipo di messaggio: INVOIC, ORDERS, OSTENQ, ORDRSP, ORDCHG

Numero di versione del messaggio – D

Numero di rilascio del messaggio: 96A

Agenzia di controllo – ONU

Codice assegnato all'associazione – EAN008

Informazioni fattura (Invoice)

UNH+{Numero di riferimento univoco del messaggio del mittente)+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'

Numero di riferimento univoco del messaggio del mittente: per convenzione, incorpora un numero di sequenza del messaggio all'interno dello scambio;

INVOIC – Fattura;

D - numero di versione del tipo di messaggio

96A - EDIFACT Directory D.96°

UN - agenzia responsabile

EAN008 - Version EAN

BGM - Inizio del messaggio:

Segmenti di righe della fattura

Ciascuna fattura deve contenere almeno una riga di fattura:

LIN+1' – numero di riga 1

PIA - per identificare il prodotto a cui si riferisce la linea:

PIA+5+0856674427:IB' - ISBN come identificativo principale dell'articolo fornito e fatturato;

PIA+5+1234-45567:IS' – ISSN come identificazione principale dell'articolo fornito e fatturato;

IMD – Opzionale, titolo risorsa;

QTY – Numero delle copie;

MOA+203 – Totale fattura senza IVA, tasse, sconti;

PRI - prezzo dell'articolo;

RFF+LI - numero di riga dell'ordine dell'acquirente (numero di riga dell'ordine di acquisto).

MOA+124 - importo dell'imposta dovuta;

MOA+79 - Importi totali delle voci;

MOA+176 - importo totale dell'imposta;

MOA+9 - importo totale da pagare.

Riga UNT

UNT+37+23968-1'

Il record del trailer EDI conta tutti i segmenti nel file EDI ed è obbligatorio nell'EDI. Il conteggio include i segmenti UNH e UNT.

Riga UNZ

UNZ+1+23968'

Fine trasmissione